

正 誤 表

この度は、弊社製品Windows95版「ヘンリーエクスプローラーズ」をご購入頂き、誠にありがとうございます。本製品に添付致しております取扱説明書におきまして、若干の誤字表現等がございました事をお詫び申し上げます。つきましては、本正誤表におきまして下記の通り訂正させていただきます。今後とも弊社製品ご愛顧の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

誤箇所		誤	正
3頁	25行	上記グラフィックボード	下記グラフィックボード
4頁	1行	インストール説明	インストールの方法
	2行	アンインストール説明	アンインストールの方法
	32行	Direct3D対応グラフィックボード ボード推奨（※）	Direct3D対応VRAM4MB以上の グラフィックボード必須（※）
5頁	12行	【マイコンピュータ】をクリック	【マイコンピュータ】をダブルクリック
	13行	ヘンリーエクスプローラーズマーク をクリック	ヘンリーエクスプローラーズマーク をダブルクリック
6頁	10行	再インストールするときは必ず一旦 DirectX3を削除してからおこなう ようにしてください。	一旦本製品を「アンインストール」 してから再度本製品とDirectXをイ ンストールしてください。
7頁	14行	一旦DirectXを削除して、本製品のセ ットアッププログラムを使いDirectX のみをインストールしてください。	一旦本製品を「アンインストール」 してから再度本製品とDirectXをイ ンストールしてください。
11頁	下段	照準：マウス移動	照準移動：マウス移動
12頁	上段	方向ボタン	方向キー
12頁	中段	ゲームスタート/ポーズ：Cボタン	ゲームスタート：Cボタン

THE WYRK EXPLORERS

TM

ヘンリー エクスプローラーズ

© 1995 1997 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.



© 1995 1997 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.

KONAMI

このたびはコナミの「ヘンリーエクスプローラーズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。プレイされる前にこの説明書をお読みいただきますと、より一層楽しく遊べます。正しい使用方法でご愛用ください。
なお、この取扱説明書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

⚠ 注意

健康上のご注意

- 次のような事が以前あった方は、ご使用の前に医師と相談するか、ご使用をお止めください。また、ゲームをしているときにも同じような症状が起きたときは、すぐにゲームを止め、医師の診察を受けてください。
 - ・ 強い光の刺激や点滅、および画面を見ているときに、筋肉が全身的または部分的にけいれんしたことがある
 - ・ ゲームをしているときに、意識不明になったことがある
- 手や腕に障害が認められたり、疲れているときは、ゲームをすることで症状が悪化する原因になることがあります。ゲームをする前に、医師に相談することをおすすめします。
- ゲームをするときは、明るい室内でできるだけ画面から離れてください。長時間のゲームはなるべくお避けください。やむを得ない場合は、1時間ごとに20～30分の休憩をとって目を休めてください。また、睡眠不足などで疲れているときは、ゲームをしないようおすすめします。
- ゲーム中にめまいや吐き気など、乗り物酔いに似た症状を感じたときはご使用を止めてください。その後も不快な症状が続くときは、医師の診察を受けることをおすすめします。
- ゲーム中に手や腕に疲れや痛みを感じたときは、ご使用を止めてください。その後も不快な症状が続くときは、医師の診察を受けることをおすすめします。

使用上のご注意

- 本製品は、コンピューター専用のCD-ROMです。AV機器などのCDプレイヤーなどで使用すると、ヘッドホンやスピーカーなどを破損する恐れがありますのでそれらの機器では絶対に使用しないでください。
- CD-ROMを取り扱う際には、次のことを守ってください。
 - ・ 指紋や、きずを付けない
 - ・ 故意に汚したり、シールなどを貼らない
 - ・ ペンなどで書き込まない
 - ・ CD-ROMやケースの上に重い物を載せたり、踏んだりしない
 - ・ 使用後はCD-ROMを元のケースに戻す

保管上のご注意

- CD-ROMを保管するときは、次の場所を避けてください。
 - ・ 幼児の手が届く場所
 - ・ 直射日光のあたる場所
 - ・ 湿気などで結露する場所
 - ・ 冷暖房器具の熱が直接あたる場所
 - ・ ほこりの多い場所
 - ・ 強い磁気や電波を発生する機器の近く
- CDをお手入れするときは、シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用しないでください。眼鏡クロスのような柔らかい布で、中心部から放射状に軽く拭いてください。市販のクリーナーのご使用をおすすめします。
- CDが変形したり、破損しているときは、その状態では絶対に使用しないでください。正常にゲームができなくなったり、ドライブ装置が故障する原因になります。

- パソコン本体の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- このディスクを賃貸業に使用することを禁じます。
- この取扱説明書を無断で複製（コピー）することを禁じます。
- このソフトを無断で複製（コピー）することおよび解析することを禁じます。

謹告

「ヘンリーエクスプローラーズ™」は弊社（コナミ）のオリジナル商品であり著作権、工業所有権、その他の権利はコナミ株式会社が所有しております。

WARNING

「HENRY EXPLORERS™」 is an original game product created by KONAMI CO.,LTD. KONAMI CO.,LTD.reserves all the copyrights,trademarks and other industrial property rights with respect to this game.

おことわり：コナミでは、お客様により安全で楽しい商品をお届けするために、常に品質改良を行っております。
そのためお買い上げの時期によって、同一商品にも違いが生じる場合がありますので、ご了承ください。



© 1995 1997 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.

Windows®95専用ソフト『ヘンリーエクスプローラーズ』（以下、これに含まれるソフトウェアプログラム・キャラクター・マニュアルなど一括して、本ソフトウェアという）をお買い上げのお客様へ

- 1.本ソフトウェアの著作権等全ての権利はコナミ株式会社に帰属します。
- 2.お客様は、本ソフトウェアをお買い上げになった場合、その日から本ソフトウェアの使用ができます。使用許諾の条件は次の通りです。
 - (1) 本ソフトウェアは、コンピュータ1台につき、1本とする。
 - (2) 用途の如何を問わず、無断で複写、複製、ネット上への送信、レンタル（有償、無償を問いません。）、出版等への利用・使用を行わないものとする。
 - (3) 本ソフトウェアを第三者に転売、貸与、譲渡等を行わないものとする。
 - (4) 著作権法に認められる場合を除き、本ソフトウェアの改変・翻安を行わないものとする。
 - (5) その他、著作権法によって保護されている権利を損なう使用・利用を行わないものとする。
- 3.前2項に違反して、本ソフトウェアの複写・複製・改変・翻案・貸与・頒布・譲渡等を行うと著作権を侵害する行為となりますので、その様な行為を行わないで下さい。
もし、違反行為をされました場合は、直ちに本ソフトウェアの使用許諾は終了し、著作権法等の法律に従って排除・差止・告訴・損害賠償等の請求措置をとらせていただきますので、ご注意下さい。
- 4.本ソフトウェア使用の結果については、一切の保証をいたしかねます。
- 5.本ソフトウェアは、お客様により安全で楽しいソフトウェアをお届けするために、常に品質改良を行っております。そのためお客様への告知なしに、規格・仕様等の変更を行うことがあります。
- 6.お客様が、本ソフトウェアの使用をやめられた場合は、本ソフトウェアの使用許諾は終了致します。
- 7.本ソフトウェア使用に関する全ての事項の準拠法は、日本法とします。

◆Microsoft®Windows®95は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

◆Pentium®はIntelcorp.の商標です。

※グラフィックボードに関するトラブル対策

上記グラフィックボードにおいて動作が確認されておりますが、もし動作できない場合、以下の調整を行って下さい。

- ・ DirectXインストール後、再起動してください。
- ・ 既に搭載されている他グラフィックボードの動作を停止しているか、ご確認ください。
- ・ グラフィックボードメーカーの提供しております、最新ドライバーをご使用下さい。
- ・ 仮想メモリーを増やして下さい。（自動設定で特に問題はございませんが、動作できない場合は念のため60MB以上に設定して下さい。）
- ・ MATROX社製 Mystique搭載の場合、「Display Properties」の項目から「UseBus Mastering」を解除して下さい。
- ・ PowerVRチップ搭載グラフィックボードにつきましては、併用できないボードがございますので、グラフィックボードの取扱説明書をご確認下さい。
- ・ 3D BlasterならびにPower VR搭載チップカードを使用の場合は、ゲームの「環境設定」で「テクスチャー」を「粗い」に設定して下さい。


CONTENTS 目次

インストール説明	5
アンインストール説明	8
ゲームの始め方	9
画面説明	10
コントローラの説明 (PCマウス)	11
コントローラの説明 (PCゲームパッド) ...	12
ストーリー、ゲームの説明	14
ゲームの進め方	15
ステージ紹介	16
装備	17
キャラクター紹介	18

※ご注意：

本ソフトウェアのパッケージに表記している動作確認がされているDirect3D対応グラフィックボードで、2種類以上のDirect3D対応グラフィックボードが筐体に入っている場合にデバイスドライバーの組み合わせで本ソフトウェアが正常に動作しない場合があります。

その場合には、使用するDirect3D対応グラフィックボードを1種類に設定する必要があります。他のデバイスドライバーを使用中止に設定してください。

設定方法として【マイコンピュータ】から「コントロールパネル」にダブルクリックして、「システム」が表示されたら「システム」の中にある「システムのプロパティ」で【ディスプレイアダプタ】をダブルクリックしてください。筐体に入っているグラフィックボードが表示されますので、ご使用しないグラフィックボードをダブルクリックすると「デバイスの使用」が表示されますので、印をクリックすると外れて使用中止になります。「OK」を押して再起動してください。


動作環境	必要システム構成
OS	Windows95日本語版
対応CPU	Pentium133MHz以上必須 (Pentium166MHz以上推奨)
必要メモリー	24Mバイト以上必須 (32Mバイト以上推奨)
ハードディスク空き容量	70Mバイト以上必須
ディスプレイ解像度	320×240ドット以上、65,536色以上
サウンドボード	Direct Sound対応のサウンドボード推奨
グラフィックボード	Direct3D対応のグラフィックボード推奨 (※)
CDドライブ	4倍速以上必須 (8倍速以上推奨)
その他	SideWinderゲームパッド動作可能

インストールの方法

本製品はハードディスク（固定ディスク）専用ゲームになっています。ハードディスクにデータやプログラムを転送する必要があります。データやプログラムの転送をインストールと呼びます。インストールされていない場合はゲームで遊ぶことができません。インストールの手順は以下の方法で行ってください。

1


本製品をプレイするにはハードディスクにゲームのプログラムやデータなどを転送する必要があります。CD-ROMをドライブに入れるとオートプレイ機能により自動的にセットアッププログラムが起動します。画面表示・説明を確認したら「次へ(N)」を選んで先に進んでください。もしも自動プログラムが起動しない場合は【マイコンピュータ】をクリックしてCDドライブにあるヘンリーエクスプローラーズマークをクリックしてください。自動プログラムが起動します。




2

ゲーム本編をインストール場所を表示しますので、問題がなければ「次へ(N)」をクリックしてください。


※選択されているハードディスクドライブやインストール先のディレクトリを変更したい場合は「参照(R)」をクリックしてインストール先を選択してください。



3 インストール準備ができました。これで問題がなければ「次へ(N)」をクリックしてください。インストールが始まります。





4 セットアップが終了した後に、DirectX3をインストールするか選びます。
必要の場合は「はい(Y)」、必要のない場合は「いいえ(N)」を選択してください。



※最初にゲーム本編をインストールするときは、必ずDirectX3をインストールしてください。なお、DirectX3を再インストールするときは必ず一旦DirectX3を削除してからおこなうようにしてください。


5 DirectX3のインストールが終わった後に「DirectXの再インストール(R)」、「オーディオドライバの復元(A)」、「ディスプレイドライバの復元(D)」の設定画面が表示されますので、必要なドライバーがあれば、その項目ドライバーをクリックしてください。必要でなければ「キャンセル」をクリックしてスタートボックスから再起動してください。



6

DirectX3が新規にインストールされた場合、あるいは再インストールされた場合はシステムを再起動する必要があります。「OK」をクリックすると再起動します。

システムを再起動しない場合は、DirectX3(TM)ドライバーは次の再起動後にロードされます。



DirectX3とは

「DirectX3 (ダイレクト・エックス)」はWindows95上でゲームを快適に遊ぶために、Microsoft社によって作成されたソフトウェアです。1996年11月31日現在で、最新のバージョンは「DirectX3 (ダイレクト・エックス・3)」です。本製品では、DirectX3を使用しております。

※他のDirectXを使用しているゲームなどをインストールして本製品が正常に作動しなくなった場合には、一旦DirectXを削除して、本製品のセットアッププログラムを使いDirectXのみをインストールしてください。

※他で入手したDirectXをご使用になると正常に作動しない場合があります。

アンインストールの方法


本製品が不要になった場合は、以下のようにしてゲームをアンインストール（削除）してください。

1

まず始めに他の起動しているアプリケーション（ソフト）を終了してください。


2

「スタート」を開き、「プログラム(P)」を選んでください。ソフトウェア一覧が表示されますので【KONAMI】を選んで、「アンインストーラ」をクリック選択します。




3

「ファイル削除の確認」メッセージが確認したら「はい(Y)」をクリックしてください。アンインストールが始まります。



4

アンインストールが終了すると完了のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックしてください。



ゲームの始め方


ゲームをインストール後にCD-ROMドライブにゲームCD-ROMを入れていただくとオートプレイ機能によりタイトル画面が表示されます。スタートしない場合等に関しては、「スタート」を開き、「プログラム」を選んでください。ソフトウェア一覧が表示されますので「KONAMI」の中にある【ヘンリーエクスプローラーズ】を選んで下さい。

難易度の変更をしたい場合は、「スタート」を開き、「プログラム」を選んでください。ソフトウェア一覧が表示されますので【ヘンリーエクスプローラーズ】を選んで、「環境設定」を選んでください。




環境設定の見方

環境設定を選ぶと難易度などが設定出来ます。




一般

ゲームレベル：EASY ← NORMAL → HARDの3段階あります。
画面解像度：320×240 を選択してください。



詳細

映像効果、テクスチャーの設定は御使用中のグラフィックボード、メモリー量によりまして設定が変わります。



オープニングデモの後にタイトル画面が表示されます。タイトル画面でマウスをクリックするとスタート画面に変わります。

ライフ数が無くなると、コンティニュー画面になります。タイムカウントが0になると、そのままゲームオーバーです。

タイムカウント0になる前に、ボムキーを押すとコンティニューできます。

画面説明

■ライフメーター

ダメージを受けると減ります。全でなくなるとコンティニューもしくはゲームオーバーが表示されます。

■ガン表示

現在使用しているガンが表示されます。

■残弾数

現在使用しているガンの弾が表示されます。弾を撃ち尽くすとリロードを促す表示がでます。



■ボム

爆弾の数が表示されます。BOMBキーを押すと爆発します。

■カーソル

プレイヤーの照準位置を示します。1P青、2P赤。

動作環境


本製品では、操作環境を1Pプレイ側はPCマウスを使用。2Pプレイ側はゲームパッドを使用してください。

※操作環境の変更はできません。無理に環境を変えた場合は動作しなくなりますので注意してください。

コントローラの説明

PC用マウス

1Pプレイヤー操作



照準：	マウス移動
攻撃（決定）：	左クリック
再装弾（リロード）：	右クリック
ボム：	スペース・キー
コンティニュー：	スペース・キー
ポーズ：	Escキー
ゲーム終了：	F12キー


※マウス使用の場合は操作に必要なキー数が足りないなので、キーボードのキーを併用してお使いください。

PC用ゲームパッド

2Pプレイヤー操作

■ボタン配置 2Pプレイヤーは以下のボタンを使用します。

※modeボタンを押すとゲームパッドの機能が停止します。



初期設定

照準移動：

攻撃（決定）：

再装弾（リロード）：

ボム：

方向キー

Aボタン

Bボタン

Cボタン

ゲームスタート／ポーズ：Cボタン

コンティニュー：Cボタン

ポーズ：Escキー

ゲーム終了：F12キー

●サイドワインダーゲームパッドの操作

調整等に関しては、サイドワインダーゲームパッドの取扱説明書をお読みください。


なお、サイドワインダーゲームパッドに付属されている「ゲーム・デバイス・プロファイラ」は使用しないでください。ゲームが正常に作動しなくなります。

●一般のゲームパッドの設定

市販されているPC用ゲームパッド（2ボタン以上）を使用する場合は、以下の設定をおこなってください。

1


Windows95のコントロールパネルから「ジョイスティック」をクリックします。



2

「ジョイスティックのプロパティ」が表示されたら次の設定をおこないます。

- ・現在のジョイスティック
ジョイスティック 1
- ・ジョイスティックの選択
4ボタンのゲームパッド




3

設定が終わったら<調整>を押してください。調整画面が表示されたら画面の指示に従って調整してください。

4

調整が終わったら「ジョイスティックのプロパティ」に戻って、<OK>を押してください。



ストーリー

私の名はヘンリー＝スチュワート。ヘンリー・エクスプローラーズ（ヘンリー探検隊）の隊長である。我がヘンリー・エクスプローラーズは、これまで考古学史上有数の文化遺産を発掘してきた。ある時は、ムー大陸を海底の奥深く沈めたとされている「怒りの杖」。またある時は、エトルスキの王がヴェスピオ火山の噴火によって、一夜のうちにポンペイを滅ぼしたときに使ったとされている「タイタンの斧」。そして我々は今、数々の苦難と謎を乗り越えて、史上最高の秘宝が隠されていると言われている「封印されし運命の扉」なる宝庫の入り口に立っていた。しかし、期待に胸をふくらませる我々に、扉は堅く口を閉ざすかのように沈黙を守っていた。謎を究明するべく古文書の紐を解くうち、この扉は「導きの瞳」と呼ばれる2つの宝石を、その扉に刻まれた巨大な顔面の両目にはめ込まなければならないことが明らかになってきた。この時、既に「導きの瞳」の大いなる力によって、不思議な旅へと導かれていることを我々は知る由もなかった。「導きの瞳」を探し求める我々に、いったいどんな冒険が待ち受けているのだろうか？

ゲームの説明

このゲームは画面内に出てくる敵を撃ち倒していくガンシューティングゲームです。PC用マウスやPC用ゲームパッドを使って照準を移動させて撃ち、敵を倒してください。このゲームはライフポイント制としていますので、敵からの攻撃を受けるとダメージでライフが減ります。全て無くなってしまうとゲームオーバーです。画面上のライフメーターには気をつけてください。（画面説明10p参照）また弾丸が切れてしまうと敵を倒せなくなってしまうので、弾丸が切れたら再装弾（リロード）してください。画面内に多くの敵が出てきた場合にはボムを使うと画面中の敵を全て倒すことができます。（ただし数には制限があります。）
（操作説明10p参照）

ゲームの進め方

- オープニングデモの後にタイトル画面が表示されます。タイトル画面でマウスをクリックするとスタート画面に変わります。
- エントリー受付画面が約10秒間表示されます。
- エントリー受付が終わるとステージセレクト画面になります。ステージは全6ステージからなります。最初にプレイしたいステージを選んでください。
※プレイヤーが選択しなかった場合は自動的にステージが決定されます。
- ステージが決定されると、旅の精霊ヤー=ノーザが現れゲームスタートです。
- 分岐点に到着すると、再び旅の精霊ヤー=ノーザが現れます。左右どちらかの扉のチェーンを撃つと、チェーンが砕け扉が開きます。
※プレイヤーが選択しなかった場合は自動的に進路が決定されます。
- エンディングは、マルチエンディングになっています。選んだステージ、選んだ道によって変化します。
- 弾を全て撃ち尽くし弾切れになった場合、画面上にリロード（再装弾）の指示が出ます。
素早くリロードをおこなってください。
- ライフ数が無くなると、コンティニュー画面になります。タイムカウントが0になると、そのままゲームオーバーです。
- タイムカウント0になる前に、スペースキーを押すとコンティニューできます。



エントリー受付



ステージセレクト



リロード



分岐点



コンティニュー




ゲームオーバー

ステージ紹介



●迷いの森

うっそうと茂った不気味な森で、旅人を引きずり込む地下水路。疲れ果てた心を誘う、血も凍る美と恐怖の女王。



●黄金の塔

迷路のように張り巡らせた謎の通路。いにしえの王家を守るため、砂漠にそびえ建つ、悪しきガーディアンに住む灯台。



●邪心の遺跡

魔物たちが静かに潜む底なし沼。一行を待ち受けるのは、立ち入る者すべてを呪い狂わせる巨漢の闘神。



●死霊の洞窟

欲深き盗賊や冒険者たちの屍が徘徊する死の洞窟。その先にはすべてを焼き尽くす灼熱の王が待ち受ける。



●古代の墓

王家の呪いが、ミイラとなって冒険者たちにむさぼりつく朽ち果てた墓。地の果てに君臨するは、狂った王の化身。




●伝説の地底湖

地底奥深くまで冷たく続き、狂気に満ちた動物たちが襲いかかる地底水脈。行き着く果てには迷い込んだ者を飲み込む太古の魔物。

装 備

●ゲーム中に登場するアイテムの紹介です。



■ノーマルガン=種類：単発銃

装弾数：6発

使用効果：通常装備の銃で、弾の補充が出来ます。



■ボム=種類：爆弾

使用効果：画面全体の敵にダメージを与えます。ボムキーを押すと爆発します。



■宝箱

使用効果：弾を命中させて壊すと、さまざまなアイテムが登場します。そのアイテムを撃つと入手できます。




■壺

使用効果：宝箱と同様です。

スペシャルアイテム

スペシャルアイテムは、宝箱または壺の中にあります。



■オートマティックガン=種類：自動式銃

装弾数：12発

使用効果：弾数が多く、弾の補充が出来ます。



■ガトリングガン=種類：機関銃

装弾数：12×15発

使用効果：速射性に優れ、一度に3連射します。弾の補充はできません。



■ショットガン=種類：散弾銃

装弾数：6×2発

使用効果：敵に当たり易く、広範囲に命中します。弾の補充はできません。



■グレネードガン=種類：溜弾銃

装弾数：5×2発

使用効果：強力な火力で、一定範囲にまとまって命中します。弾の補充はできません。

※敵からの攻撃により一発でもダメージを受けると、その時点で弾が残っていても通常装備（ノーマルガン）に戻ります。

キャラクター紹介

ヘンリー＝スチュワート

ヘンリー・エクスプローラーズ（ヘンリー探検隊）の隊長。年齢は30代らしい。若くしてエックスフォード大学の教授でありながら遺跡発掘調査の権威でもある。三枚目の性格のせいか、学者仲間のみならず、生徒たちにも人望が厚い。

好物はアンチョビのたっぷり入ったチリペッパードッグ。

シャロン

ヘンリーの美人助手。年齢は秘密らしいが、かなりセクシー。
彼女もヘンリー・エクスプローラーズの一員である。
その魅力に惑わされて入隊した隊員も少なくない。



ヤー＝ノーザ

気まぐれな旅の精霊。「封印されし
運命の扉」の前で勇気ある冒険者が
訪れるのを待っている。時には行き
先を見失った旅人の道を示し、時に
は浮き足だった冒険者を戒める。ど
うやら好意的な精霊のようである。

メデューサ

その姿を見た者は恐怖と魔力で石化してしまうと言う。上半身は女性で大蛇の下半身を持つ魔物。



アシュラ

神殿を守るために3人の呪術師たちが魂を吹き込んだ闘神の石像。



ヘルマスク

古代エジプトの好戦的な王の墓から蘇った呪われた仮面。



スフィンクス

ピラミッドを守るために砂漠の塔の最上階に生息する魔物。



ストーン・ゴーレム

古代の僧侶が岩を集めて作り出した巨人兵の生き残り。

ヒドラ

6本の首を持ち、凍てつく氷の息を振りまく地底竜。



迷いの森




ガーゴイル



ジャイアントスパイダー

邪心の遺跡




ジャイアントピラニア



マーマン

古代の墓



ジェリーマン



マミー

黄金の塔



ミューラルファイター



ジャイアントラット

死霊の洞窟



スケルトンバーバリアン



グール

伝説の地底湖



スケルトン




© 1995 1997 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.

コナミ株式会社

〒105 東京都港区虎ノ門4-3-1

東京サービスセンター 〒163-04 東京都新宿区西新宿2-1-1 TEL 03-3348-4500 (直)
大阪サービスセンター 〒561 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18 TEL 06-3 3 4-0335 (直)

●商品に関するお問い合わせは●  **フリーダイヤル 0120-086-573**

お客様相談室 営業時間: 月曜日～金曜日(祝日を除く) 午前10:30～12:00
午後 1:00～5:00

コナミホットライン 電話番号はお間違えのないようにおかけください。

※弊社は本ソフトの無断複製・レンタル及び
中古販売は一切許可しておりません。

※HENRY EXPLORERS™ and KONAMI®
are trademarks of KONAMI CO.,LTD.